1.1 Mengenal Adobe InDesign CS


Adobe InDesign CS adalah program canggih untuk mengatur desain tataletak media publikasi seperti koran dan majalah.

Meski mampu membuat desain tataletak yang kompleks, InDesign juga dapat digunakan untuk desain yang lebih sederhana seperti iklan halaman tunggal atau brosur.

Memulai Progam Adobe InDesign CS

Untuk memulai program Adobe InDesign CS, Anda bisa memilih salah satu langkah berikut:






Klik tombol **Start > All programs > Adobe InDesign CS**. Atau




Klik ganda shortcut Adobe in Design CS.


Jika shortcut Adobe InDesign belum ada, dan Anda ingin membuatnya, klik tombol Start, dan arahkan pointer ke **Adobe InDesign CS** kemudian klik kanan. Dari kotak pilihan yang muncul, pilih/klik **Send To > Desktop (create shortcut)**.



1.2 Area Kerja Adobe InDesign CS




Sebelum kita mengenal lebih lanjut Adobe InDesign CS, kita buat document baru dengan klik menu **File > New > Document** atau tekan tombol **Ctrl+N**.




Dari kotak dialog yang muncul, kita bisa atur beberapa parameter yang tersedia seperti Number of Copies atau jumlah halaman.


Apabila jumlah halaman lebih dari satu, maka tanda centang ($\sqrt{}$) pada **Facing Pages** akan menampilkan dokumen dengan format 2 muka berdampingan, sementara **Facing Pages** tidak aktif, akan menampilkan halaman satu muka saja.



Pada bagian Page Size, kita bisa memilih ukuran yang disediakan dengan klik ukuran yang aktif atau tanda panah di kanannya, sementara jika menghendaki ukuran tersendiri, bisa dengan mengetikkan pada isian **Width** (lebar) dan **Height** (tinggi).




Jumlah kolom bisa kita isikan sesuai dengan kebutuhan (defaultnya 1), sementara jarak antarkolom (gutter) juga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan.




Jika ingin mengubah jumlah kolom atau nilai gutter-nya, klik menu **Layout > Margins and Columns...**

Setelah kotak dialog Margins and Columns tampil, ganti nilai Margins dan nilai Number dan Gutter pada bagian Columns sesuai dengan kebutuhan.



Klik tombol OK untuk menyetujui setting halaman yang ditawarkan, maka akan tampil halaman baru Adobe InDesign seperti gambar berikut.



Title Bar atau baris judul berguna untuk menampilkan nama progam (InDesign CS) dan dokumen yang aktif.

Menu Bar atau baris menu adalah kumpulan/daftar (menu) perintah yang dapat kita gunakan dalam Adobe InDesign CS.

Palette Kontrol berguna untuk mengatur setting atau parameter teks maupun objek gambar pada halaman dokumen.

Palet Halaman berguna untuk mengatur halaman dokumen dan halaman master.

ToolBox atau kotak peralatan berisi alat/tools untuk membuat objek teks dan gambar maupun mengedit, mengatur ukuran objek, dan memberi warna objek. Hampir semua perintah penting dalam InDesign diawali dengan klik tool pada ToolBox. Untuk mengetik misalnya kita gunakan T, **Type Tool**, sementara untuk mengatur tampilan kita gunakan Q **Zoom Tool**.

Jendela Dokumen merupakan halaman untuk mengolah aneka teks dan gambar maupun elemen yang lain.

Daftar Palettes adalah kumpulan palet yang masih tersimpan (tampil minimal) seperti stroke, color, transparency, gradient, dan lain-lain.


Kita dapat menyimpan atau menampilkan palet halaman dengan menekan tombol F12 atau klik judul palet **Pages**.

Untuk menyimpan atau menampilkan seluruh kotak palet berikut tools box, tekan tombol **Tab** di keyboard.







Page Navigator adalah bagian yang berisi serangkaian tombol untuk pindah antarhalaman dokumen.




- | First Page: Menuju halaman pertama.
- Previous Page: Ke halaman sebelumnya.
- Next Page: Ke halaman berikutnya.
- Last Page: ke halaman terakhir.

Zero Point Indicator






Klik menu **File > Document Setup**, atau klik More options pada kotak dialog New Document untuk menampilkan Bleed and Slug.



Mengganti Satuan pada Ruler

1 Klik menu Edit > Preferences > Units & Increments...






- Ganti satuan Horizontal dan Vertical di bagain Ruler Units dengan Millimeters.
- 3 Klik tombol OK.

1.3 Mengubah Setting Dokumen

Yang dimaksud dengan setting dokumen antara lain pengaturan jenis dan ukuran kertas, menentukan jumlah halaman dan orientasi kertas. Setting ini dapat kita tentukan saat kita mengawali dengan dokumen baru.




Oleh karena pada saat kita mengawali dokumen kita mengikuti nilai default, maka untuk mengganti/mengubah setting yang ada menggunakan perintah **File > Document SetUp** atau dengan menekan tombol Alt+Ctrl+P.




Dari kotak dialog **Document Setup**, kita bisa tentukan setting yang baru, misalnya mengganti **Number of Pages** (jumlah halaman) dengan 3, mengganti Page Size dengan A4 (atau memasukkan nilai lebar/width dan tinggi/height sesuai dengan kebutuhan), mengaktifkan Facing Pages agar halaman tampil berdampingan, dan memilih orientasi halaman (portrait/landscape).

Klik tombol OK untuk mengakhiri setting document.


tekan tombol Shift+Page Down atau Shift+PageUp.





Mengatur Margin dan Column

Margin adalah jarak antara tepi kertas dan area naskah. Column adalah bagian dokumen di mana naskah (teks/gambar) ditempatkan. Untuk mengatur margin dan colums, klik menu **LayOut > Margins and Columns**. Setelah kotak dialog Margins ditampilkan, isikan nilai baru margins, columns number (jumlah columns), dan Gutter (jarak antarkolom).




Nilai default dari margin adalah 0.8" atau 1.27 cm.

Klik sekali panah atas Number sehingga menjadi 2 (kolom), kemudian tekan panah atas pada Gutter sutter: sq.4233c dan perhatikan efeknya (pastikan kotak preview diberi centang/cek).

Mengetikkan Naskah

Naskah diketik menggunakan T, **Type Tool** pada Tool Box. Sebelum mulai mengetik, kita harus menentukan area teks (text area) dengan klik & drag.

- Klik tombl T. Type Tool sehingga kursor berubah tanda menjadi \mathbb{K}
- Klik di area dokumen (jangan dilepas), kemudian drag (geser mouse dan lepas) untuk membentuk teks frame.



Setelah text frame terbentuk, kita bisa mulai mengetikkan naskah.




Jika diperlukan, kita bisa memperbesar (Zoom In) atau memperkecil (Zoom Out) tampilan agar naskah mudah diketikkan (nyaman dalam mengetik). Gunakan **Zoom Tool** pada Tool Box untuk keperluan tersebut.

Tools dan Palette

Peralatan atau tools dalam tools box dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Selection untuk memilih, Drawing & Type untuk menggambar dan mengetik, Transformation untuk mentransformasi objek, dan Modification & navigation.

Berikut penjelasan dari masing-masing tools (kegunaan/fungsinya akan kita bahas sambil langsung praktek di bagian berikutnya).



Drawing & Type Tools


| ♠ Pen Tool | Untuk menggambar path/jalur dengan pola lurus atau kurva lengkung. |
|---|--|
| | Untuk menambah point/titik pada path. |
| Delete Anchor Point Tool Convert Direction Point Tool | Untuk menghapus point/titik pada path. |
| | Untuk mengubah point sudut menjadi point halus dan sebaliknya. |
| T ■ T Type Tool T | Membuat frame teks dan menuliskan teks. |
| Type on a Path Tool Shift+T | Untuk membuat dan mengedit teks yang berada pada path. |
| | Untuk menggambar path dengan bentuk bebas. |
| ✓ Pencil Tool N ✓ Smooth Tool ✓ Erase Tool | Untuk menghaluskan sudut path (menghapus sudut path yang tajam). |
| | Untuk menghapus point/titik dari sebuah path. |
| Line Tool (1) | Untuk menggambar garis lurus. |
| ⊠ Rectangle Frame Tool F ⊗ Ellipse Frame Tool | Untuk membuat frame persegi [pan-jang]. |
| | Untuk membuat frame elips/lingkaran. |
| | Untuk membuat frame polygon/bintang. |



Transformation Tools

| Rotate Tool (R) | Untuk memutar objek. |
|-------------------------|---|
| Scale Tool (S) | Untuk mengubah ukuran (menskalakan) objek. |
| Shear Tool (O) | Untuk memiringkan objek. |
| Free Transform Tool (E) | Untuk mengubah ukuran, memutar, atau memiringkan objek. |

Modification & Navigation Tools




| Gradient Tool (G) | Untuk membuat dan mengatur gradasi warna pada suatu objek. |
|-------------------|--|
| Button Tool (B) | Untuk membuat tombol (yang dapat di- operasikan) apabila dokumen diekspor ke dalam format PDF. |
| Scissors Tool (C) | Untuk memotong path pada posisi point tertentu. |
| Hand Tool (H) | Untuk menggeser tampilan halaman da- lam jendela dokumen. |
| Zoom Tool (Z) | Untuk memperbesar (Zoom In) atau memperkecil (Zoom out) tampilan jendela dokumen. |

Control Palette



Palet kontrol atau control palette berguna untuk menampilkan beberapa perintah standar yang sering kita gunkan pada InDesign. Palet kontrol akan menampilkan bentuk yang berbeda tergantung dari objek yang kita pilih. Jika kita memilih frame misalnya, maka palet kontrol akan menampilkan pilihan untuk mengatur ukuran, posisi, skew, rotasi dari objek yang aktif/terpilih.





Jika yang aktif adalah teks, maka palet kontrol akan menampilkan atribut teks seperti jenis dan ukuran font, style, leading, kerning, dan sebagainya. Ada dua model palet kontrol pada teks, masing-masing untuk mengatur karakter dan paragraph.



| A Character Formatting Control | Mengaktifkan tombol perintah untuk mengatur karakter. |
|---|---|
| Times New Roman PS MT Font | Menentukan jenis font. |
| Italic Font Style | Mengatur style atau gaya penulisan teks: tebal, miring, tebal dan miring, atau regular. |
| Font Size | Ukuran font. |
| TT T' T T T T T T T T T T T T T T T T T | Efek teks: All capital, superscript, underline, capital kecil, subscript, atau strikethrough. |
| Metrics kerning | Menambah atau mengurangi jarak spasi antar 2 karakter. |
| Tracking | Merenggangkan atau merapatkan jarak spasi antarkarakter. |

| IT ♣ 100% ✓ Vertical Scale | Mengatur tinggi karakter (dengan lebar tetap). |
|---|---|
| 100% V Horizontal Scale | Mengatur lebar karakter (dengan tinggi tetap). |
| Aª ♥ 0 pt Baseline Shift | Untuk mengatur posisi teks terhadap garis dasarnya. |
| T ♥ 0° Skew | Untuk memiringkan karakter dengan sudut tertentu. |
| A [No character style] Character Style | Untuk memberikan style karakter pada teks aktif. |
| English: USA Language | Default bahasa yang berhubungan dengan ejaan dan pemenggalan kata. |
| Tombol Toggle | Menampilkan dan menyembunyikan palette. |




Paragraph Formatting Control

Mengaktifkan tombol perintah untuk mengatur paragraph.

| Paragraph alignment | Tombol perataan paragraph (rata kiri, tengah, rata kanan, dan justify). |
|--|---|
| → IE | Tombol untuk mengatur indent. Baik indent kiri, indent kanan, atau indent pada baris pertama. |
| ■■ Do not align to baseline grid | Tidak menempatkan teks pada baseline grid (garis teks). |
| Align to baseline grid | Meratakan atau menempatkan teks pada baseline grid. |
| → 0 mm → 0 mm Space Before/after | Memberikan spasi pada awal atau akhir paragraf. |
| t <u>A</u> | Membuat karakter Drop Cap dengan tinggi n baris dengan 1 atau lebih karakter. |
| ¶ [No paragraph style] Paragraph style | Menentukan paragraph style. |
| Number of Columns | Menetapkan jumlah kolom. |

Untuk menampilkan atau menyembunyikan palet control, klik menu **Window > Control** atau tekan **tombol Alt+Ctrl+6**.

Jika ada tanda centang ($\sqrt{}$) di depan Control berarti palet aktif, sementara tanpa tanda centang berarti tidak aktif (tidak tampak).



Palette

Selain palette control, InDesign menyediakan aneka macam palette yang berguna untk menampung bermacam perintah untuk modifikasi atau format objek. Aneka macam palette dalam InDesign CS dapat dilihat daftarnya di menu **Window**. Untuk menampilkan palette, klik menu Window, kemudian klik nama palette yang ingin ditampilkan (akan ditandai dengan tanda centang ($\sqrt{}$) di depan nama palette). Selain dari menu Window, kita juga bisa menampilkan dan menyembunyikan palette dengan klik tombol **Toggle** di ujung kanan bawah palet kontrol.




Untuk menyimpan atau menampilkan seluruh kotak palette berikut tools box, tekan tombol **Tab** di keyboard.


Untuk menampilkan Palette dalam posisi standar/default, klik menu **Window > WorkSpace > [Deafult].**




Untuk memindah palette, klik tab pada palette dan drag ke tempat yang baru.




Hampir semua palette dalam InDesign memiliki tombol nenu palet yang berada di sudut kanan-atas jendela palet.







Beberapa grup palet hanya terlihat namanya saja pada tombol Tab. Kita dapat membuka palette tersebut dengan klik nama tab palette yang ada dan klik kembali untuk menutupnya.



Seret ke tengah pada tab palette yang dimaksud untuk memindah ke tengah, dan seret nama tab palet ke tepi untuk mengembalikannya.













Jalankan program InDesign CS, kemudian buka dokumen baru dengan klik menu File > New > Document atau tekan tombol Ctrl+N.




- 2 Pilih Custom pada Document Preset.
- 3 Pilih ukuran kertas A5 pada Page Size.

- Pilih orientation 🗟 Landscape.
- Ubah margin atas, bawah, dalam, dan luar menjadi 2 cm.
- Klik tombol OK, maka akan tampil dokumen dengan ukuran A5 dengan orientasi Lansdscape (tidur) seperti di bawah.



- Klik tombol T Type Tool, kemudian klik dan drag untuk membentuk sebuah text frame (kursor otomatis berada di sudut kiri atas tempat karakter pertama dari teks yang akan kita ketikkan).
- Mulailah mengetikkan naskah, dan tekan tombol Enter untuk ganti paragraph.
- Setelah selesai, klik menu **File > Save** atau dengan menekan tombol **Ctrl+S**.

Ketikkan nama file dan klik tombol Save atau tekan tombol Enter di keyboard.



Untuk membukanya klik menu File > Open atau File > Open Recent.

